

# BioStar2 DB 계정정보 변경 방법

SUPREMA / 기술지원팀

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

## <u>[원인]</u>

- BioStar2 DB PW 변경이 필요한 경우
- 사용자가 BioStar2 DB PW 변경을 원할 경우

## <u>[참고사항]</u>

작업수행 전 반드시 DB 백업 및 BioStar Setting의 실행중인 서비스를 중지!!

The	Core Web Server serv	ice has been started.	Running	Stop
The	BioStar 2 service has b	Running	Stop	
The	T&A Web Server serve	Running	Stop	
The	Video License is not ac	tivated.	Stopped	Start
base Server	TPS Port 443 Configuration			
base Server DB Type	TPS Port 443 Configuration Maria DB 127.0.0.1	Boot 33	12	
base Server DB Type Host	TPS Port 443 Configuration Maria DB 127.0.0.1	Port 33	12	
base Server DB Type Host	TPS Port 443 Configuration Maria DB 127.0.0.1 Database Name	Port 33 Database User	12 Database	
base Server DB Type Host AC	TPS Port 443 Configuration Maria DB 127.0.0.1 Database Name biostar2_ac	Port 33 Database User biostar2_ac_user	12 Database	_
HT base Server DB Type Host AC TA	TPS Port 443 Configuration Maria DB 127.0.0.1 Database Name biostar2_ac biostar_ma	Port 33 Database User biostar2_ac_user biostartnauser	12 Database	-

## [절차]



1. HeidiSQL 실행

😬 세션 관리자		? ×
세션 이름 ^	🎤 설정 🄑 고	급 📊 통계
🏷 Unnamed *	네트워크 유	MariaDB or MySQL (TCP/IP)
	호스트명 /	127.0.0.1 □ 자격 증명 프롬프트
	사용지	Windows 인증 사용 root
	암호	•••••
	포트	3312 📮 그 입국된 글다이인드/지미 프도도골
	데이터베이	세미콜론으로 구분 🛛 🔻
신규  ▼ 저장 삭제		열기 취소 더 보기 🔻

2. [신규]를 클릭 한 후 초기 DB 접속계정 정보 기입 후 열기를 클릭

파일 편집 검색 도구로이동 !	4 도움말 <b>()</b>					100	= :	
데이터베이스 (데이블 필터 blostar2_ac blostar_tna bl	호스타 1 데이터베이 biost biost biost biost perfo test	270.0.1 > 레리 (2) IOLA (7) 한 변수 5 상태 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≥           Ioc           Ioc	로세스 1 명령-중계 테 번 함수 표 트 자격 증명 제한 SSL 음선 사용자 이름(10) 호스트에서(11): 일호(12) 암호(2) 암호 재입력: 접근 허용:	이 기본 조합			■ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
12 FLUSH PRIVILEGES; 13 SHOW COLUMNS FROM Tmy:	× 필터: sql`.`user		and	authentication string) AS	The second a contract of the second a contrac	<ul> <li>되돌리기</li> <li>^ 1 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월</li></ul>	×	닫기

3. 상단의 🤦 를 클릭하여 사용자 관리자 설정으로 진입

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED



### 4. 사용자 계정 선택의 사용자 이름에서 원하는 정보를 클릭

#### 계정 사용자 이름과 암호를 변경한 후 하단의 저장을 클릭

The	Core Web Server serv	rice has been stopped.	Stopped	Start			
The	BioStar 2 service has b	been stopped.	Stopped	Start			
The	: T&A Web Server servi	ice has been stopped.	Stopped	Start			
The	video License is not ac	ctivated.	Stopped	Start			
Server Conf	TPS Port 443						
base Server DB Type Host	TPS Port 443 r Configuration Maria DB 127.0.0.1	Port 331	2				
base Server DB Type Host AC	TPS Port 443 r Configuration Maria DB 127.0.0.1 Database Name biostar2_ac	Port 331 Database User biostar2_ac_user	2 		biostar-s	etting	
HT base Server DB Type Host AC TA	TPS Port 443 r Configuration Maria DB 127.0.0.1 Database Name biostar2_ac biostar_tna	Port 331 Database User biostar2_ac_user biostartnauser	2 		biostar-s	etting	

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

5. 4.단계에서 biostar2\_ac\_user와 biostartnauser 계정의 이름과 암호를 변경했다면

변경한 정보를 새로 기입 후 하단의 Test Connection을 클릭하여 연결성공 여부를 확인

-Service St	The Core Web Server service has been started.	Running	Stop
	The BioStar 2 service has been started.	Running	Stop
VIDEO	The T&A Web Server service has been started.	Running	Stop
	The Video License is not activated.	Stopped	Start
Web Serv	er Configuration		
	HTTPS Port 443		

#### 6. 서비스 실행 및 BioStar2 구동 확인

(바로 실행되지 않고, 상황에 따라 시간이 다소 소요될 수 있음)

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락 을 해주시기 바랍니다.